



# Інструкція повного перевстановлення

## ПЗ «ІТ Захист з'єднань-2. Клієнт»

### 1. Видалення ПЗ «ІТ Захист з'єднань-2. Клієнт»


1. Натиснути «» - «Налаштування» - «Приложения и возможности».
2. В списку програм обрати «ІТ Захист з'єднань-2. Клієнт».
3. Видалити ПЗ «ІТ Захист з'єднань-2. Клієнт».




4. Перейти за адресою «C:\Program Files (x86)\Institute of Informational Technologies» та видалити папку «Secure Connections-2».

## 2. Встановлення ПЗ «ІТ Захист з'єднань-2. Клієнт»


1. Скачати інсталяційний пакет програми «ІТ Захист з'єднань – 2. Клієнт» за посиланням:  
<http://www.inforesurs.gov.ua/updates/SC2ClientInfoResourceInstall.rar>




2. Встановити «ІТ Захист з'єднань – 2. Клієнт». Після встановлення перезавантажити комп'ютер.
3. Запустити програму «ІТ Захист з'єднань – 2. Клієнт» **ВІД ІМЕНІ АДМІНІСТРАТОРА** обравши в пункті меню «Пуск» - «Всі програми» розділ «ІТ / Захист з'єднань-2» підпункт «Клієнт».
4. Обрати пункт «Встановити параметри» в панелі меню «Клієнт захисту» головного вікна програми.



5. У вікні «Параметри роботи» обрати розділ «Ключовий носій» - «Фіксовані параметри» та натиснути кнопку «Встановити».




6. У вікні «**Параметри носія ключової інформації**» обрати пункт «**з'ємний диск**» та назву носія (E:\,G:\,F:\), нижче в поле «**Пароль**» ввести пароль до ключа (пароль знаходиться у файлі **password.txt**) та натиснути кнопку «**ОК**».



**Увага!!!**

- **Файл ключа повинен знаходитись на з'ємному диску (не на системних дисках).**
- **Ключ повинен знаходитись в корені (НЕ В ПАПЦІ) з'ємного носія (флешки).**
- **Шлях до носія ключової інформації повинен бути вибраний у пункті «з'ємний диск» (другий по списку пункт).**
- **При виборі з'ємного диску потрібно обирати не сам ключ key6.dat, а носій на якому цей ключ знаходиться.**
- **Нагадуємо, архів з ключами знаходиться на вашій поштовій скриньці ЄДЕБО [www.mail.edbo.gov.ua](http://www.mail.edbo.gov.ua)**

7. Натиснути кнопку «**Перевірити**». Після успішного зчитування ключа система повинна відобразити повідомлення «**Особистий ключ зчитано успішно**». Натиснути «**ОК**».



8. Натиснути кнопку «**Застосувати**» і «**ОК**».